```
//是否显示地图: true/false(显示/隐藏)
showLayers
sightMarkerModel //视角书签模式: 0/1 (本地模式-刷新页面后书签清空/后台模式-书签保存
到后台)
//初始化相机位置
initialPosition(数组):[104.49886848154162, 29.019253385195327, 12.9],//[经度/纬度/高度]
//初始化相机视角
initialOrientation: [59.79, -25.42, 360.00],//[heading/pitch/roll]
layers: //图层
   Layers:[
           {
               "name":"天地图全球影像",//图层名称
               "url":"./...",//图层地址
               "type":"11" //对应加载方法 详情见备注
           },
           {
               "name":"...",
               "url":"./...",
               "type":"10"
           }
       ]
tilesets: //模型配置信息
    "tilesets": {
       //地面配置
       "dimian": {
           "name": "恒博三维水厂", //名称
           "id": "dimian", //id 固定为 dimian
           "url": "./DataSources/bimdimian/tileset.json", //地址
           "scenetreeUrl": "./DataSources/bimdimian/scenetree.json" //要素详细信息 json
文件
       //管线配置
       "dixia": {
           "guanxian": {
               "name": "",//名称
```

"id": "guanxian", //id 固定为 guanxian

"scenetreeUrl": ""//要素详细信息 json 文件

"url": "",//地址

```
}
       },
       //土建、机电配置
       "chejian": {
          //土建
          "tujian": [{
              "length": "", // 子文件个数 大于 1 (没有分子文件只有一个整体,这
项可以不写,也可以写1)
              "url": "",// ./DataSources/bimchejian/tujian/01/
                                                       路径写到编号即可
              "name": "沉淀池", //名称
              "id": "tujian-01", //id 固定格式为 tujian+编号
              "label": [{ //单体定位时名字标签(数组,可能有多个)
                     "position": [], //标签位置 精度/纬度/高度
                     "name": "沉淀池一期"
                                         //标签名称
                 },
                 {
                     "position": [],
                     "name": "沉淀池二期"
                 }
              ],
              "cameraPosition": [], //单体定位时的相机位置
              "cameraOrientation": []
                                  //单体定位时的相机朝向
          },
          ],
       //机电,具体同土建
          "jidian": [{
                  "length": ""
                  "url": "",
                  "name": " 沉淀池",
                  "id": "jidian-01" //id 固定格式为 jidian+编号
              }]
          }
       },
   //系统
   system: 系统
       "system": [{
              "name": "",
              "cameraPosition": [],//初始相机位置
              "cameraHeadingPitchRoll": []//初始相机朝向
          }]
```

备注:

图层加载方式

